

Je nach Version kann diese Anleitung abweichen!


Die Anleitung basiert auf folgenden Versionen



Produkt aktiviert

Microsoft Office Professional Plus 2016

Öffnen Sie Outlook und drücken Sie auf Datei, um ins Folgende Fenster zu gelangen.
Dort drücken Sie auf Konto hinzufügen



Wählen Sie ☒ **Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen** und bestätigen Sie mit . Als nächstes wählen Sie den Kontotyp ☒ **POP oder IMAP** und bestätigen Sie mit .

Nun tragen Sie folgendes in das Formular Kontoeinstellungen ein und bestätigen Sie mit Weiter

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen		
Ihr Name:	<input type="text" value="Max Mustermann"/>	Tragen Sie einen x beliebigen Namen ein
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="Mustermann@innonet.at"/>	Tragen Sie Ihre Email-Adresse ein
Serverinformationen		
Kontotyp:	<input type="text" value="IMAP"/>	Wichtig ist das der Kontotyp IMAP gewählt wurde
Posteingangsserver:	<input type="text" value="mail1.innonet.at"/>	
Postausgangsserver (SMTP):	<input type="text" value="mail1.innonet.at"/>	Als Server geben Sie den mail1.innonet.at an
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	<input type="text" value="Mustermann@innonet.at"/>	Tragen Sie Ihre Email-Adresse ein
Kennwort:	<input type="password" value="*****"/>	Tragen Sie Ihr Passwort ein
<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern		
<input type="checkbox"/> Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich		
		<input type="button" value="Weitere Einstellungen"/>
		<input type="button" value="Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/>

Als Nächstes drücken Sie auf Weitere Einstellungen

Gehen Sie in den Register Postausgangsserver

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

☒ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

☒ Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

☐ Anmelden mit

Benutzername:

Gehen Sie in den Register Erweitert

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Serveranschlussummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Postausgangsserver (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servertimeout

Kurz ☐ Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

☐ Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

☐ Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

☒ Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

Verschlüsselungsmethode **SSL**

Als Eingehendensserver-Port nutzen Sie **993**

Als Ausgehendensserver-Port nutzen Sie **465**

Anschließend auf **OK**

Zuletzt nur mehr auf **Weiter >** . Jetzt sollte Ihr Konto erfolgreich angelegt sein.